


## Guide d'injection étape par étape

Français



NL-HPX-00030 April 2024

Gilead Sciences Netherlands B.V.  
Claude Debussylaan 22  
1082 MD Amsterdam

©2024 Gilead Sciences, Inc. All rights reserved. GILEAD, the GILEAD Logo and Creating Possible are trademarks of Gilead Sciences, Inc.

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

## Guide d'injection étape par étape

Avant d'utiliser Hepcludex, vous devez lire les rubriques 1 à 6 de cette notice.

Avant de commencer à utiliser Hepcludex chez vous, votre médecin et votre infirmier/ère vous montreront comment le préparer et l'injecter. Ce guide montre comment s'injecter soi-même le médicament. Si quelque chose ne vous semble pas clair, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide ou d'informations complémentaires, parlez-en avec votre médecin ou votre infirmier/ère. Prenez le temps de soigneusement préparer et injecter Hepcludex.




### Sites d'injection

### Abdomen

### Partie supérieure de la cuisse


Afin de réduire les réactions locales, vous pouvez changer de site d'injection régulièrement.

**N'effectuez pas l'injection** de bulévirtide dans les zones suivantes : genou, aine, partie inférieure ou interne des fesses, directement au-dessus d'un vaisseau sanguin, autour du nombril, dans du tissu cicatriciel, dans un hématome, un grain de beauté, une cicatrice chirurgicale, un tatouage ou une brûlure, ou au niveau d'un site où vous présentez une réaction locale à l'injection.



**1A**  
**Conservation**

Les flacons de bulévirtide doivent être conservés au réfrigérateur (2-8 °C), dans leur emballage d'origine, afin de protéger le bulévirtide de la lumière.




**1B**  
**Préparer les doses**

Les consignes qui suivent portent sur la dissolution d'une dose unique.




**1C**  
**Se laver les mains**

Lavez-vous bien les mains au savon et à l'eau chaude, puis séchez-les avec un linge propre. Une fois que vos mains sont propres, ne touchez plus à rien, excepté au médicament, à vos fournitures médicales et à la zone autour du site d'injection.



**1D**  
**Nettoyer le haut des flacons**

Essuyez le haut du flacon avec une compresse alcoolisée neuve et laissez-le sécher à l'air libre. Si vous touchez le bouchon en caoutchouc après l'avoir nettoyé, répétez l'opération à l'aide d'une compresse alcoolisée neuve.



**2A**  
**Prélever de l'eau stérile**

Prenez la seringue. Fixez l'aiguille la plus longue dessus.

**Important !** Assurez-vous que l'aiguille munie de son capuchon est bien fixée en appuyant légèrement dessus tout en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Retirez le capuchon en plastique.


Ouvrez l'eau stérile pour injection. Insérez l'aiguille dans le flacon d'eau et retournez le flacon doucement vers le bas. Assurez-vous que le bout de l'aiguille reste sous la surface de l'eau pour éviter que des bulles d'air n'entrent dans la seringue.

Tirez doucement sur le piston, jusqu'à prélever 1,0 ml d'eau stérile dans la seringue. Retirez prudemment l'aiguille et la seringue du flacon.



**2B**  
**Injecter l'eau stérile dans la poudre**

Tapotez doucement le flacon de bulévirtide pour détacher et fluidifier la poudre. Insérez l'aiguille de la seringue contenant l'eau stérile dans le flacon de bulévirtide selon un angle. Injectez doucement l'eau stérile, de façon à ce qu'elle s'écoule le long de la paroi du flacon pour atteindre la poudre de bulévirtide.



**2C**  
**Mélanger doucement le bulévirtide**


Tapotez doucement le flacon de bulévirtide du bout du doigt pendant 10 secondes pour que la poudre commence à se dissoudre. Roulez ensuite doucement le flacon de bulévirtide entre vos mains pour bien mélanger. Vérifiez qu'il n'y a pas de poudre de bulévirtide collée aux parois du flacon.

**Important !** N'agitez pas le flacon de bulévirtide. Si vous l'agitez, vous ferez mousser le médicament et il mettra beaucoup plus de temps pour se dissoudre.



**2D**  
**Inspecter le bulévirtide**

Une fois que la poudre commence à se dissoudre, mettez-la simplement de côté jusqu'à dissolution complète. La dissolution peut prendre jusqu'à 3 min après avoir tapoté le flacon.




**2E**  
**Le bulévirtide est prêt pour l'injection**

Une fois qu'elle est entièrement dissoute, la solution de bulévirtide devrait être limpide. **Important !** Le bulévirtide entièrement dissous doit être limpide et ne doit pas mousser. S'il y a de la mousse ou si la solution de bulévirtide semble jaunâtre, laissez-la se dissoudre pendant plus longtemps.


Si vous voyez des bulles, tapotez doucement le flacon jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Si vous voyez des particules dans la solution de bulévirtide une fois qu'elle est (entièrement) dissoute, n'utilisez pas ce flacon. Contactez le médecin ou le pharmacien qui vous l'a délivré.

Le bulévirtide reconstitué doit être utilisé immédiatement.



**2F**  
**Nettoyer le flacon**


Nettoyez une nouvelle fois le haut du flacon de bulévirtide à l'aide d'une compresse alcoolisée neuve. Laissez sécher à l'air libre



**3A**  
**Insérer l'aiguille dans le flacon**


Prenez la seringue.

Insérez l'aiguille dans le flacon de bulévirtide liquide.




**3B**  
**Prélever le bulévirtide**

Retournez doucement le flacon vers le bas. Assurez-vous que le bout de l'aiguille reste sous la surface de la solution de bulévirtide pour éviter que des bulles d'air n'entrent dans la seringue. Tirez doucement sur le piston, jusqu'à prélever 1,0 ml de bulévirtide dans la seringue.



**3C**  
**Terminer la préparation**


Tapotez doucement la seringue et poussez/tirez sur le piston pour retirer l'excès d'air et les bulles. Vous devrez peut-être tirer le piston au-delà de la marque des 1 ml pour vous assurer d'avoir prélevé 1 ml de bulévirtide dans la seringue. Retirez prudemment l'aiguille et la seringue du flacon.



**3D**  
**Changer et jeter l'aiguille**

Retirez l'aiguille longue de la seringue et jetez-la de façon appropriée afin que personne ne puisse se blesser avec.

**Important !** Ne remettez pas le capuchon en plastique sur l'aiguille.



**3E**  
**Fixer l'aiguille pour l'injection**

Fixez l'aiguille la plus courte sur la seringue.

**Important !** Assurez-vous que l'aiguille munie de son capuchon est bien fixée en appuyant légèrement dessus tout en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.


Retirez le capuchon en plastique.



**3F**  
**Choisir le site d'injection**


Choisissez un site différent de celui que vous avez utilisé pour votre dernière injection. Nettoyez le site d'injection à l'aide d'une compresse alcoolisée neuve. Commencez par le centre du site, en appuyant et en nettoyant par gestes concentriques, en allant vers l'extérieur.

**Important !** Laissez le site sécher à l'air libre.



**3G**  
**Préparer le site d'injection**

Pincez un pli de peau autour du site d'injection et maintenez-le.



**3H**  
**Injecter le bulévirtide**

Piquez la peau sous un angle de 45 degrés. La majeure partie de l'aiguille doit être insérée.

Poussez doucement le piston jusqu'au bout afin d'injecter le bulévirtide.

Retirez l'aiguille de la peau.

Retirez l'aiguille de la seringue. Jetez l'aiguille et la seringue de façon appropriée afin que personne ne puisse se blesser avec (voir 3D).